

# Установка DosGate на Ubuntu 22.04: с внешним веб-интерфейсом управления

## 1. Подготовка операционной системы

### 1.1 Установка обновлений ОС

Для обновления ОС Ubuntu необходимо выполнить следующие команды:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

### 1.2 Подключение репозитория Serviceripe

Подключить репозиторий Serviceripe возможно двумя способами: через скрипт или вручную. Для подключения к репозиторию потребуются логин и пароль. Эти учетные данные предоставляются индивидуально для каждого заказчика. Получить их возможно запросив у вендора (Serviceripe или партнёра).

#### Подключение с помощью скрипта

Выполнить скрипт для автоматической настройки репозитория:

```
curl -o "./setup-repo.sh" "https://public-repo.svcp.io/setup_script/setup-repo.sh" && \  
sudo chmod +x "./setup-repo.sh" && \  
sudo ./setup-repo.sh
```

При запуске скрипта потребуется ввести логин и пароль. После ввода учетных данных скрипт выполнит все необходимые действия автоматически. В случае некорректной работы скрипта рекомендуется использовать метод ручной настройки репозитория.

### Подключение вручную

Добавить ключ:

```
sudo wget --http-user=[ваш логин] --http-password=[ваш пароль] -O -  
https://public-repo.svcp.io/keyFile | \  
sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/servicepipe.gpg
```

Добавить репозиторий:

```
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/servicepipe.gpg]  
https://public-repo.svcp.io/ubuntu/ xenial contrib" >  
/etc/apt/sources.list.d/servicepipe.list
```

Добавить авторизационные данные:

```
echo 'machine public-repo.svcp.io login [ЛОГИН] password [ПАРОЛЬ]' >  
/etc/apt/auth.conf
```

Проверить доступность репозитория:

```
sudo apt update
```

## 1.3 Настройка сетевых интерфейсов

Внести необходимые изменения в сетевые интерфейсы в соответствии с текущей сетевой архитектурой компании. При Outline-инсталляции обязательно настроить

VLAN'ы.

Для Inline-инсталляции необходимо использовать минимум два физических порта для передачи данных и один порт для управления.

Для Outline-инсталляции требуется минимум один физический порт для передачи данных и один порт для управления (mgmt).

При настройке интерфейсов *ifupdown* учесть следующее:

- Удалить настройки интерфейсов из профиля *netplan*, отредактировав файл **`/etc/netplan/00-installer-config.yaml`**.
- Добавить DNS-сервер в настройку *systemd-resolved*, отредактировав файл **`/etc/systemd/resolved.conf`**.

В случае недоступности NTP-серверов в связи с политиками безопасности возможно добавить собственный NTP-сервер отредактировав файл **`/etc/systemd/timesyncd.conf`**.

#### Примечание

При использовании сетевых карт Intel с драйвером *ixgbe* рекомендуется ограничить кол-во потоков до 24:

```
ethtool -L eth1 combined 24
```

- <https://www.spinics.net/lists/netdev/msg439438.html>

При использовании сетевых карт Mellanox, в настройках аппаратных интерфейсов, на которых будет работать DosGate, рекомендуется указать настройку `tune_xdp = 1`. Необходимо открыть для редактирования файл **`/etc/network/interfaces`**.

Вставить следующую строку:

```
tune_xdp = 1
```

## 1.4 Перезагрузка сервера

Перезагрузить сервер, выполнив команду:

```
sudo reboot
```

## 2. Установка DosGate

Для установки DosGate следует выполнить следующие действия:

- Установить необходимые библиотеки, выполнив команду:

```
sudo apt install libdt1=1.2.4-1 libaevent1=0.2.0-3
```

- Установить DosGate 3.5.0, выполнив команду:

```
sudo apt install dosgate=3.5.0-2
```

### 2.1 Настройка конфигурации

Все параметры работы Dosgate задаются в едином конфигурационном файле `dosgate.conf`. Конфигурационный файл находится по пути `/etc/dosgate.conf`. Его настройка обязательна перед первым запуском программного обеспечения.

- Для доступа к командам управления производится аутентификация по SSH.
- Все функции ПО используются за счет взаимодействия с командой: `dgctl`

Конфигурационный файл написан в формате YAML и содержит следующие блоки:

- `socket_conf`
- `arena_conf`
- `collectd`

Подробнее о каждом блоке описано в следующих разделах.

При конфигурировании файла `dosgate.conf` следует использовать только пробелы; табуляция недопустима.

Для валидации корректности синтаксиса YAML, допустимо использовать сайт <https://www.yamllint.com>.

#### 2.1.1 Блок `socket_conf`

Блок `socket_conf` сразу после установки имеет значения по умолчанию. Он настроен для использования и работы с CLI.

### Пример конфигурации:

```
sockets:
- url: /run/dosgate/api.socket
  user: nowhere
  group: www-data
  mode: 0660
  acl: any
  type: SCGI

- url: /run/dosgate/fapi.socket
  user: nowhere
  group: www-data
  mode: 0660
  acl: any
  type: FCGI
  timeout:
    send: 10
    idle: 10

- url: /run/dosgate/crlf.socket
  user: nowhere:www-data
  mode: 0660
  acl: any
  type: CRLF
  timeout:
    idle: 10
    send: 10

- url: /run/dosgate/cli.socket
  user: root:dosgate
  mode: 0660
  acl: any
  type: CLI
  timeout:
    idle: 10
    send: 10
```

### Описание блока

#### URL

URL для сокетов имеет формат `family://address`, где:

`family` — тип сокета, который может принимать следующие значения:

- `unix` — UNIX-сокеты, используемый на файловой системе сервера. В качестве адреса указывается полный путь к сокету.
- `tcp` — TCP-сокеты. Адрес указывается в формате `host:port` или `:port`. Если указан только порт (`:port`), сокет будет прослушивать все доступные адреса (`0.0.0.0` или `::`).

### **Определение типа сокета по строке адреса**

Если `family` не указано в URL, тип сокета определяется автоматически по формату строки адреса:

- Если строка начинается с `/`, предполагается, что это UNIX-сокеты (`family = unix`).
- Если строка содержит символ `:`, предполагается, что это TCP-сокеты (`family = tcp`).

### **User**

Имя пользователя для UNIX-сокеты. Если указанный пользователь отсутствует, сокет будет использовать учетную запись пользователя, от имени которого выполняется процесс (по умолчанию `root`).

### **Group**

Группа для UNIX-сокеты. Если указанная группа отсутствует, используется первичная группа пользователя, под которым выполняется процесс (по умолчанию `root`).

### **Mode**

Режим доступа для UNIX-сокеты, задается в формате, аналогичном команде `chmod`.

### **ACL**

Список контроля доступа (Access Control List). Перечисляются через запятую разрешенные `target` (например: `profile`, `router`, `arena`, `mark`, `pset`), значение `any` - разрешает доступ ко всем частям системы.

### **Type**

Тип протокола/диалекта для сокеты:

- `FCGI` - FastCGI протокол, полный диалект
- `SCGI` - SCGI протокол, полный диалект
- `CRLF` - raw протокол, полный диалект
- `CLI` - raw протокол, диалект CLI

RAW - протокол, при котором запрос заканчивается либо последовательностью CRLF, либо закрытием сокета в сторону сервера. Ответ также завершается CRLF или окончательным закрытием сокета.

### **Особенность для CLI:**

Для отправки запросов через CLI должен быть настроен хотя бы один сокет с типом CLI, с family UNIX и адресом **/run/dosgate/cli.socket**

## **Timeout**

Общий лимит времени, в течение которого сокет ожидает завершения операции. Указывается в секундах. При отсутствии установленного таймаута сокет продолжает ожидание завершения операций или остается в состоянии бездействия без ограничения по времени.

- `idle` - время, в течение которого сокет может оставаться бездействующим (неактивным) перед тем, как будет разорвано соединение или предприняты другие действия.
- `send` - время, отведенное на отправку данных через сокет. Если данные не удастся отправить в течение указанного времени, операция будет прервана.

## **2.1.2 Блок *arena\_conf***

Основной блок конфигурации DosGate. Данный блок не имеет значений по умолчанию и требует обязательной настройки.

### **Пример конфигурации:**

```
arenas:  
  - name: first  
    id: 1  
    nets:  
      - rx:  
          name: ens1f0  
          mode: vlan  
          vid: 50  
        tx:  
          name: ens1f0  
          mac: 00:cc:34:47:a8:44  
          mode: swap  
          vid: 51  
      - rx:  
          name: ens1f0  
          mode: vlan  
          vid: 62  
        tx:
```

```

    name: ens1f0
    mac: 00:cc:34:4a:88:30
    mode: swap
    vid: 63
- rx:
    name: ens3f0
    mode: vlan
    vid: 54
tx:
    name: ens3f0
    mac: 00:cc:34:4a:88:30
    mode: swap
    vid: 55
- rx:
    name: ens3f0
    mode: vlan
    vid: 58
tx:
    name: ens3f0
    mac: 00:cc:34:47:a8:44
    mode: swap
    vid: 59

```

## Описание блока:

**Arenas** - Набор сетевых интерфейсов и настроек обработки и возврата трафика.

**Name** - Уникальное имя арены.

**Id** - Уникальный Id арены (обязателен с 3.2.2-5).

**Name (nets)** - Имя сетевого интерфейса, как показывает ip link. Обязательное поле.

**MAC** - MAC-адрес. Может быть записан в одном из следующих форматов:

`XX:XX:XX:XX:XX:XX` или `XX-XX-XX-XX-XX-XX` или `XXXX.XXXX.XXXX`

Где **X** - шестнадцатеричная цифра.

**VID** - VLAN id. Число от 0 до 4095, где 0 означает отсутствие тега.

**Protocol** - Протокол VLAN. Либо hex-число в формате 0x0000, либо мнемоническое значение:

Тэг	Значение
802.1q, 8021q, q	0x8100

Тэг	Значение
802.1ad, 8021ad, ad	0x88A8
802.1ah, 8021ah, ah	0x88E7
q-in-q, qq, qinq	0x9100
q-in-q1, qq2, qinq2	0x9200
q-in-q3, qq3, qinq3	0x9300

---

**RX block** - Описывает способ обработки входящего трафика. Должен присутствовать всегда.

```
- rx:  
  name: ens5  
  inline: true  
  mode: transparent  
  tx-policy: lscp
```

*Если в блоке указан MAC-адрес, то обрабатывается только трафик с этим destination address.*

**inline** - Интерфейс работает в inline-режиме, то есть он невидим для других хостов в сети. ARP-запросы, широковещательные запросы, STP/GVRP/etc не передаются в ОС. Если опция не указана, то интерфейс пересылает этот трафик в ОС.

---

**mode** - Режим обработки входящего трафика:

- **vlan** - обрабатывается только трафик в указанном VLAN, остальной пропускается в ОС. Если VID = 0 или не указан, обрабатывается только нетегированный трафик.
- **transparent** - обрабатывается трафик во всех VLAN + нетегированный. Используется по умолчанию.

---

**swap** - Указывает, нужно ли менять MAC-адреса во фрейме при отправке.

Если указано **false** или **0**, то адреса не меняются. Если указано **true**, **1** или значение не указано, то адреса меняются.

---

`tx-policy` - управляет обработкой следующих классов трафика:

- `larp` — медленный протокол LACP.
- `llm` — IEEE802.1 Link-local multicast, предназначенная для 01:80:C2:00:00:x.
- `multicast` - Любой L2 multicast, кроме link-local.
- `unknown` - unhandled ethertypes.

Например, если параметр LACP отсутствует, то LACP будет передан в ОС DosGate, а не в TX-интерфейс.

---

**TX block** - Описывает политику обработки трафика, который должен быть переслан в соответствии с окончанием обработки правилами или срабатывании действия ACCEPT. Если не указан, то копируется из блока RX, а отсутствующие в нём параметры принимают значения по умолчанию.

```
- tx:
  name: ens4
  mac: fa:16:3e:56:32:6a
  swap: false
```

*Если в блоке указан MAC-адрес, то трафик пересылается на него. В противном случае он отправляется на тот адрес, с которого был получен*

`Mode` - Режим обработки исходящего трафика:

- `swap` - меняется последний в стеке тег VLAN, или добавляется если трафик нетегированный. Если VID отсутствует, то пакет не меняется, если равен 0, то верхний тег снимается при наличии. Используется по умолчанию.
  - `push` - новый тег добавляется безусловно, даже если последний был точно таким же. Если VID = 0 или отсутствует, то ничего не добавляется.
- 

`cos` - Класс сервиса в тегированных пакетах. Число от 0 до 7.

**Reply block** - Описывает политику обработки трафика, который должен быть переслан в соответствии с правилами, которые генерируют собственный трафик в ответ на входящий пакет.

```
tx:
  name: ens5
  swap: false
reply:
  name: ens4
  swap: true
```

- Если `reply` не указан, то автоматически копируется из *TX block*. Формат полностью соответствует формату *TX block*.

### 2.1.3 Блок *collectd*

```
collectd:
  hostname: dosgate
  period: 10
```

- `hostname` - имя хоста, который будет использоваться для именованя метрик. Если вы устанавливаете DosGate в кластере, название должно быть уникально для каждой платформы. Именно под этим именем будут отображаться графики по серверам в общей статистике. Также с этим именем записываются метрики относительно сервера.
- `period` - частота записи метрик в *collectd*.

### 2.1.4 Примеры конфигурационного файла *dosgate.conf*

Пример outline инсталляции с VLAN swap и возвратом трафика в том-же интерфейсе

```
sockets:
- url: /run/dosgate/api.socket
  user: nowhere
  group: www-data
  mode: 0660
  acl: any
  type: SCGI

- url: /run/dosgate/fapi.socket
  user: nowhere
  group: www-data
  mode: 0660
  acl: any
  type: FCGI
  timeout:
```

```
    send: 10
    idle: 10

- url: /run/dosgate/crlf.socket
  user: nowhere:www-data
  mode: 0660
  acl: any
  type: CRLF
  timeout:
    idle: 10
    send: 10

- url: /run/dosgate/cli.socket
  user: root:dosgate
  mode: 0660
  acl: any
  type: CLI
  timeout:
    idle: 10
    send: 10

arenas:
- name: first
  id: 1
  nets:
    - rx:
      name: ens1f0
      mode: vlan
      vid: 50
      tx:
        name: ens1f0
        mac: 00:cc:34:47:a8:44
        mode: swap
        vid: 51
    - rx:
      name: ens1f0
      mode: vlan
      vid: 62

collectd:
  hostname: dosgate
  period: 10
```

Пример inline инсталляции с возвратом трафика в другом интерфейсе, и обратным трафиком через DosGate

```
sockets:
- url: /run/dosgate/api.socket
  user: nginx
  group: nginx
  mode: 0660
```

acl: any  
type: SCGI

- url: /run/dosgate/fapi.socket  
user: nginx  
group: nginx  
mode: 0660  
acl: any  
type: FCGI  
timeout:  
  send: 120  
  idle: 120

- url: /run/dosgate/crlf.socket  
user: nginx  
group: nginx  
mode: 0660  
acl: any  
type: CRLF  
timeout:  
  idle: 10  
  send: 10

- url: /run/dosgate/cli.socket  
user: nginx  
group: nginx  
mode: 0660  
acl: any  
type: CLI  
timeout:  
  idle: 10  
  send: 10

arenas:

- name: first  
id: 1  
nets:  
  - rx:  
    name: enp4s0f0np0  
    inline: true  
    mode: transparent  
  tx:  
    name: enp4s0f1np1  
    swap: false  
  reply:  
    name: enp4s0f0np0  
    swap: true  
- name: output  
id: 2  
nets:  
  - rx:  
    name: enp4s0f1np1  
    inline: true

```
    mode: transparent
  tx:
    name: enp4s0f0np0
    swap: false

collectd:
  hostname: dosgate
  period: 10
```

Пример inline инсталляции с возвратом трафика в другом интерфейсе, и обратным трафиком через DoSGate с LACP

```
sockets:
- url: /run/dosgate/api.socket
  user: nginx
  group: nginx
  mode: 0660
  acl: any
  type: SCGI

- url: /run/dosgate/fapi.socket
  user: nginx
  group: nginx
  mode: 0660
  acl: any
  type: FCGI
  timeout:
    send: 120
    idle: 120

- url: /run/dosgate/crlf.socket
  user: nginx
  group: nginx
  mode: 0660
  acl: any
  type: CRLF
  timeout:
    idle: 10
    send: 10

- url: /run/dosgate/cli.socket
  user: nginx
  group: nginx
  mode: 0660
  acl: any
  type: CLI
  timeout:
    idle: 10
    send: 10
```

```
arenas:
- name: first
  id: 1
  nets:
    - rx:
      name: enp136s0f0
      mode: transparent
      inline: true
      tx-policy: lACP
      tx:
        name: enp136s0f1
        swap: false
      reply:
        name: enp136s0f0
        swap: true
    - rx:
      name: enp138s0f0
      mode: transparent
      inline: true
      tx-policy: lACP
      tx:
        name: enp138s0f1
        swap: false
      reply:
        name: enp138s0f0
        swap: true
- name: output
  id: 2
  nets:
    - rx:
      name: enp136s0f1
      mode: transparent
      inline: true
      tx-policy: lACP
      tx:
        name: enp136s0f0
        swap: false
    - rx:
      name: enp138s0f1
      mode: transparent
      inline: true
      tx-policy: lACP
      tx:
        name: enp138s0f0
        swap: false

collectd:
  hostname: dosgate
  period: 10
```

## 2.2 Однократный запуск DosGate

Однократный запуск DosGate выполняется с целью проверки корректности заполнения конфигурационного файла и отсутствия ошибок. Выполнить следующую команду:

```
sudo dosgate -o -l err
```

где:

- `o` — режим однократного запуска (one-shot mode);
- `l err` — параметр, задающий уровень логирования.

Описание уровней логирования:

Уровень	Описание
<b>debug</b>	Отладочная информация. Подробные сведения о действиях процесса, включая системные и библиотечные вызовы.
<b>info</b>	Стандартная информация о работе процесса. Сообщает, например, об открытии файлов без деталей о внутренних вызовах.
<b>warn</b>	Предупреждения о нарушениях нормальной работы процесса без его остановки.
<b>err</b>	Ошибки, приводящие к нарушению нормальной работы объекта.
<b>crit</b>	Критические ситуации, угрожающие стабильности системы.

Детали запуска рекомендуется просмотреть в логах сервиса:

```
sudo systemctl status dosgate
```

## 2.3 Логирование работы сервисов dosgate и dosgate-uh

Сервисы *dosgate* и *dosgate-uh* осуществляют логирование работы системы в зависимости от выбранного режима. Логирование ведется в *service log* и доступно для просмотра с использованием команд:

```
ssh journalctl -xefu dosgate
```

```
journalctl -xefu dosgate-uh
```

Поддерживаются три режима логирования:

**debug** – детализированное логирование, фиксируются практически все действия системы, включая обработку каждого сетевого пакета.

**error** – запись только сообщений об ошибках.

**crit** – запись только критических ошибок.

Содержание логов зависит от выбранного режима. Для минимизации нагрузки на систему рекомендуется использовать режим **crit** и контролировать состояние сервиса.

## 2.4 Настройка ротации логов

Открыть файл **/etc/systemd/journald.conf**:

```
sudo nano /etc/systemd/journald.conf
```

Раскомментировать и задать параметры:

```
SystemMaxUse=500M  
RuntimeMaxUse=200M  
MaxRetentionSec=1day
```

Перезапустить службу:

```
sudo systemctl restart systemd-journal
```

Открыть файл **/etc/logrotate.d/rsyslog**:

```
sudo nano /etc/logrotate.d/rsyslog
```

Рекомендуемая конфигурация:

```
/var/log/syslog
/var/log/mail.info
/var/log/mail.warn
/var/log/mail.err
/var/log/mail.log
/var/log/daemon.log
/var/log/kern.log
/var/log/auth.log
/var/log/user.log
/var/log/lpr.log
/var/log/cron.log
/var/log/debug
/var/log/messages
{
    rotate 2
    size 500M
    missingok
    notifempty
    compress
    delaycompress
    sharedscripts
    postrotate
        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
    endscript
}
```

Открыть файл **/etc/mongod.conf**:

```
sudo nano /etc/mongod.conf
```

Установить уровень логирования 0:

```
systemLog:
  verbosity: 0          # Уровень логирования (0-5)
```

Перезапустить службу:

```
sudo systemctl restart mongod
```

Открыть файл `/etc/clickhouse-server/config.xml`:

```
sudo nano /etc/clickhouse-server/config.xml
```

Установить уровень логирования *information*

```
<level>information</level>
```

Перезапустить службу:

```
sudo systemctl restart clickhouse-server
```

## 3. Настройка инструментов визуализации

Процесс включает два этапа:

1 - Установка и конфигурация `collectd` для сбора аналитики и метрик.

`Collectd` — это системный демон, предназначенный для сбора метрик производительности и ресурсов. `Collectd` может собирать и агрегировать данные в реальном времени, отправляя их в систему мониторинга для дальнейшего анализа и визуализации.

`DosGate` предоставляет метрики по всей системе, охватывая различные уровни обработки трафика:

- **Статистика по аренам** – включает направление обработки трафика внутри сетевых интерфейсов и всех профилей, размещенных в арене.
- **Статистика по профилям** – собирается для каждого профиля, расположенного в пределах арен.
- **Статистика по меткам** – формируется для каждой метки статистики, добавленной через действие `-j STATS` до терминального действия (например, `-j DROP`). Метки статистики позволяют детализировать причины сброса или пропуска определенных типов сетевых пакетов.

Передаваемые значения метрик:

`drop` – объем сброшенного трафика.

`accept` (для профилей) / `transmit` (для арен) – объем пропущенного трафика до конечного получателя.

`pass` – объем трафика, переданного в операционную систему.

`reply` – ответы DosGate на входящие пакеты вместо конечного получателя (например, в рамках TCP-авторизации).

`error` – объем трафика, сброшенного из-за несоответствия IP RFC или другим встроенным проверкам.

Каждая метрика передается в двух форматах:

- BPS (бит в секунду).
- PPS (пакетов в секунду).

2 - Установка и настройка локального Graphite или интеграция внешнего Graphite с `collectd`.

После конфигурации `collectd` настраивается система визуализации. Варианты включают развертывание локального экземпляра Graphite для хранения и отображения метрик или настройку `collectd` для передачи собранных данных на внешний сервер Graphite.

## 3.1 Установка `collectd`

Установить `collectd`, используя команду:

```
sudo apt install collectd=5.12.0-10ubuntu0.1
```

### 3.1.1 Настройка `collectd`

Для настройки следует открыть файл `/etc/collectd/collectd.conf`.

Файл должен содержать только указанную информацию:

```
FQDNLookup true
TypesDB "/usr/share/collectd/types.db"

LoadPlugin logfile
LoadPlugin syslog
```

```

<Plugin logfile>
    LogLevel "info"
    File STDOUT
    Timestamp true
    PrintSeverity false
</Plugin>

<Plugin syslog>
    LogLevel info
</Plugin>

<Include "/etc/collectd/collectd.conf.d">
    Filter "*.conf"
</Include>

```

Далее, открыть файл **/etc/collectd/collectd.conf.d/dosgate.conf**. Поскольку используется внешний интерфейс управления, замените стандартное значение параметра **Host (127.0.0.1)** на IP-адрес внешнего сервера Graphite.

```

LoadPlugin write_graphite
<Plugin write_graphite>
    <Node "localhost">
        Host "127.0.0.1" ## Заменить на IP-адрес внешнего сервера
        Graphite
        Port "2003"
        Protocol "tcp"
    </Node>
</Plugin>

LoadPlugin unixsock
<Plugin unixsock>
    SocketFile "/var/run/collectd-unixsock"
    SocketPerms "0660"
    DeleteSocket false
</Plugin>

TypesDB "/etc/collectd/collectd.conf.d/dosgate-types.db"

```

Далее, открыть файл **/etc/collectd/collectd.conf.d/dosgate-types.db**. Файл должен содержать только указанную информацию:

```

dgstats          packets:COUNTER:0:U    bytes:COUNTER:0:U

```

### 3.1.2 Запуск collectd

Для запуска collectd необходимо выполнить следующие шаги:

Перезапустить службу, используя команду:

```
sudo systemctl restart collectd
```

Проверить, что всё запустилось корректно, используя команду:

```
sudo systemctl status collectd
```

Включить автозапуск службы:

```
sudo systemctl enable collectd
```

### 3.1.3 Добавление collectd в конфигурационный файл DosGate

#### **Внимание!**

Данный пункт 3.1.3 полностью дублирует 2.1.3. Допустимо его пропустить, если настройка блока collectd уже производилась в пункте 2.1.3.

Открыть конфигурационный файл `/etc/dosgate.conf`. Добавить в него следующую информацию:

```
collectd:  
  hostname: dosgate  
  period: 10
```

- При установке DosGate в кластере, необходимо убедиться, что его hostname является уникальным для платформы.

### 3.1.4 Внесение изменений в DosGate после настройки collectd

Перезагрузить службу DoSGate:

```
sudo systemctl restart dosgate
```

Проверить записи метрик, выполнив команду:

```
sudo systemctl status dosgate
```

Лог должен содержать сообщение:

```
[dg_collectd_sender.c:70, GLOB] Collectd send success
```

Необходимо изменить уровень логирования, поскольку текущая конфигурация генерирует избыточные и подробные логи, что приводит к перегрузке диска. Рекомендуется установить уровень логирования на `crit`, чтобы фиксировать только критически важные события.

Открыть конфигурационный файл `dosgate.service`, используя команду:

```
sudo nano /etc/systemd/system/dosgate.service
```

или

```
sudo nano /usr/lib/systemd/system/dosgate.service
```

Заменить строку `ExecStart=dosgate -f` на `ExecStart=dosgate -f -l crit`.

#### Примечание

Пути к systemd-юнитам могут отличаться в зависимости от системы и версии программного обеспечения. Перед редактированием или созданием юнита убедитесь, что нужный файл существует и найдено его точное расположение.

Чтобы проверить это, выполните команду: `sudo systemctl status имя-юнита`

Применить изменения:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Запустить службу DosGate:

```
sudo systemctl start dosgate
```

Убедиться, что служба запустилась корректно, выполнив команду:

```
sudo systemctl status dosgate
```

Активировать автозагрузку сервиса DosGate:

```
systemctl enable dosgate
```

## 3.2 Установка Graphite

### 3.2.1 Установка Docker

Docker — это платформа, которая помогает запускать приложения в изолированных средах, называемых контейнерами. Эти контейнеры содержат всё необходимое для работы приложения, что делает его проще в установке и запуске на разных компьютерах.

Добавить ключ GPG для Docker:

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Изменить права доступа к ключу:

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Добавить официальный репозиторий Docker в список источников АРТ:

```
echo \  
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-  
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \  
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME)" stable" | \  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Обновить список пакетов и установить Docker с помощью следующих команд:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

Добавить пользователя в группу Docker:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Убедиться, что Docker установлен и работает, запустив следующую команду:

```
docker version
```

Проверить, что служба Docker запущена, с помощью команды:

```
sudo systemctl status docker
```

## 3.2.2 Установка контейнера Graphite

Создать директории, которые будут использоваться контейнером Graphite для хранения данных, логов, конфигурации и настроек:

```
sudo mkdir -p /data/graphite/{data,logs,conf,statsd_config}
```

### 3.2.3 Добавление Graphite в systemd

Отредактируйте файл службы graphite-docker.service:

```
sudo nano /etc/systemd/system/graphite-docker.service
```

Вставьте следующее содержимое в файл:

```
[Unit]
Description=Graphite Docker Container
Documentation=https://github.com/graphite-project/docker-graphite-statsd
After=docker.service
Requires=docker.service

[Service]
Type=simple
TimeoutStartSec=0
Restart=on-failure
RestartSec=30s
ExecStartPre=-/usr/bin/docker kill graphite
ExecStartPre=-/usr/bin/docker rm graphite
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull graphiteapp/graphite-statsd
ExecStart=/usr/bin/docker run \
    --name graphite \
    --restart=always \
    -p 8080:80 \
    -p 2003-2004:2003-2004 \
    -p 2023-2024:2023-2024 \
    -p 8125:8125/udp \
    -p 8126:8126 \
    -v /data/graphite/data:/opt/graphite/storage \
    -v /data/graphite/conf:/opt/graphite/conf \
    -v /data/graphite/statsd_config:/opt/statsd/config \
    -v /data/graphite/logs:/var/log \
    graphiteapp/graphite-statsd

SyslogIdentifier=graphite
ExecStop=/usr/bin/docker stop graphite

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

## 3.2.4 Запуск Graphite

Обновить конфигурацию systemd:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Активировать службу для автозапуска:

```
sudo systemctl enable graphite-docker
```

Запуск службы Graphite:

```
sudo systemctl start graphite-docker.service
```

Проверить статус службы, с помощью команды:

```
sudo systemctl status graphite-docker.service
```

## 3.2.5 Настройка Graphite

Необходимо установить диапазон хранения Graphite в 10 секунд вместо 1 минуты (стандартное значение после установки) для более точной статистики.

Откройте файл `storage-schemas.conf` для редактирования:

```
sudo nano /data/graphite/conf/storage-schemas.conf
```

Добавить следующую конфигурацию в начало файла перед другими записями:

```
[default]  
pattern = .*  
retentions = 10s:14d,60s:365d
```

Сохраните изменения и закройте файл.

## 3.2.6 Перезапуск и очистка данных

Остановить службу Graphite перед удалением старых данных:

```
sudo systemctl stop graphite-docker
```

Удалить старые данные из папки dosgate:

```
sudo rm -rf /data/graphite/data/whisper/dosgate
```

Перезапустить службы Graphite:

```
sudo systemctl start graphite-docker
```

## 3.2.7 Формат хранения данных в Graphite

DosGate имеет следующую вложенность при хранении данных в Graphite:

```
hostname.arena|profile.stats.bytes|packets
```

**hostname** - Задается в конфигурационном файле dosgate.conf в блоке collectd.

**arena** - Задается в конфигурационном файле dosgate.conf, в блоке arenas, атрибут `name` .

**profile** - Профиль защиты, задаваемый системным администратором при настройке DoSGate.

**stats** - Это действия, происходящие с трафиком, которые отображают его состояние и обработку. Возможные действия:

`drop` - Трафик сброшен как результат правила `-j DROP` .

`accept` - Трафик принят и отправлен согласно настройкам dosgate.conf, без сброса.

`pass` - Трафик передан операционной системе как результат правила `-j PASS` .

`reply` - DosGate отвечает на пакет вместо конечного получателя. Это применяется при TCP авторизации для проверки IP-спуфинга, когда DosGate отправляет пакет с флагом RST или с некорректным значением последовательности (Sequence) для верификации отправителя.

**error** - Пакет не обработан из-за несоответствия стандартам IP RFC или потому, что DosGate не смог его корректно разобрать (например, пакет поврежден).

**-j STATS name** - сбор статистики по указанной метке. Это настраивается администратором при создании правила и позволяет отслеживать статистику конкретного правила. Например, правило: **-m protocol udp -j STATS udp\_packets**, **-j DROP** будет сбрасывать все пакеты UDP и собирать статистику по этим пакетам и их объему.

**bytes** - Статистика объема данных в байтах. Для перевода в биты умножьте значение на 8.

**packets** - Статистика количества переданных пакетов.

## 4. Установка веб-интерфейса

### 4.1 Архитектурные особенности

Веб-интерфейс SP-Spider предназначен для упрощения и автоматизации управления кластером DosGate, обеспечивая операторам удобный доступ к настройкам системы через визуальный интерфейс. С его помощью можно вводить новые правила, редактировать существующие, применять заранее настроенные пресеты, а также отслеживать состояние кластера и статистику работы в режиме реального времени.

Веб-интерфейс SP-Spider и ноды DosGate могут быть развернуты в различных архитектурных конфигурациях в зависимости от требований заказчика. Интерфейс поддерживает аппаратное резервирование и кластеризацию, обеспечивая работу в режиме active-active для повышения доступности и отказоустойчивости. Подробное описание различных архитектур доступно в разделе [Архитектуры инсталляций](#).

#### Компоненты системы

Для работы веб-интерфейса используются следующие компоненты:

- **SP-Spider** — это веб-интерфейс, предназначенный для управления и настройки программного обеспечения DosGate.
- **SP-Spider-Broker** - выступает в роли брокера синхронизации для DosGate.
- **Node.js**: Среда выполнения для веб-интерфейса, обеспечивающая его основную функциональность.
- **PostgreSQL**: Реляционная база данных для хранения конфигурационных данных и правил.

- **RabbitMQ**: Брокер сообщений, обеспечивающий синхронизацию и обработку очередей сообщений.

## 4.2 Инструкция по установке и настройке КОМПОНЕНТОВ

### 4.2.1 Установка обновления операционной системы

Выполнить команду для обновления списка пакетов:

```
sudo apt-get update
```

Обновить установленные пакеты:

```
sudo apt-get upgrade
```

### 4.2.2 Установка Node.js

Выполнить команду для установки NodeJS:

```
sudo apt install nodejs=18.18.2-1nodesource1
```

### 4.2.3 Установка PostgreSQL

Установить PostgreSQL и библиотеку для работы с ней:

```
sudo apt install -y libpq-dev postgresql
```

### 4.2.4 Настройка PostgreSQL

Для предоставления доступа к серверу PostgreSQL для внешних подключений необходимо открыть файл конфигурации для редактирования:

```
sudo nano /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf
```

В разделе **CONNECTIONS AND AUTHENTICATION** следует изменить параметр:

```
listen_addresses = '*'
```

Параметр *listen\_addresses* определяет, на каких IP-адресах сервер будет принимать подключения. Значение `'*'` означает, что сервер будет слушать подключения на всех доступных сетевых интерфейсах. По умолчанию в *listen\_addresses* установлено значение `'localhost'`, что ограничивает подключения только локальной машиной.

При использовании внешнего веб-интерфейса необходимо разрешить подключения к узлам, на которых развернуты компоненты DosGate. Для управления подключениями к серверу PostgreSQL используется файл конфигурации **pg\_hba.conf**.

Открыть файл конфигурации для редактирования:

```
sudo nano /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
```

В файл необходимо добавить следующие строки, заменив `X.X.X.X/32` на фактические IP-адреса серверов DosGate:

```
host    all             all             127.0.0.1/32      scram-sha-256
host    all             all             X.X.X.X/32        scram-sha-256
host    all             all             Y.Y.Y.Y/32        scram-sha-256
```

Проверить наличие записи командой:

```
cat /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf | grep "host    all             all
127.0.0.1/32          scram-sha-256"
```

Создать базу данных и пользователя:

```
sudo -u postgres psql
```

Выполнить команды в консоли PostgreSQL:

```
CREATE DATABASE dosgate;
```

```
CREATE USER dosgate WITH ENCRYPTED PASSWORD 'password';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE dosgate TO dosgate;
```

```
\q
```

## 4.2.5 Установка RabbitMQ

Создать скрипт установки:

```
sudo nano quickrabbitmq.sh
```

Вставить в скрипт следующий код:

```
#!/bin/sh

sudo apt-get install curl gnupg apt-transport-https -y

## Team RabbitMQ's main signing key
curl -1sLf "https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/0A9AF2115F4687BD29803A206B73A36E6026DFCA" | sudo gpg --dearmor |
sudo tee /usr/share/keyrings/com.rabbitmq.team.gpg > /dev/null
## Community mirror of Cloudsmith: modern Erlang repository
curl -1sLf https://ppa1.novemberain.com/gpg.E495BB49CC4BBE5B.key | sudo gpg --
dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/rabbitmq.E495BB49CC4BBE5B.gpg >
/dev/null
## Community mirror of Cloudsmith: RabbitMQ repository
curl -1sLf https://ppa1.novemberain.com/gpg.9F4587F226208342.key | sudo gpg --
```

```
dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/rabbitmq.9F4587F226208342.gpg >
/dev/null

## Add apt repositories maintained by Team RabbitMQ
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rabbitmq.list <<EOF
## Provides modern Erlang/OTP releases
##
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/rabbitmq.E495BB49CC4BBE5B.gpg]
https://ppa1.novemberain.com/rabbitmq/rabbitmq-erlang/deb/ubuntu jammy main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/rabbitmq.E495BB49CC4BBE5B.gpg]
https://ppa1.novemberain.com/rabbitmq/rabbitmq-erlang/deb/ubuntu jammy main

## Provides RabbitMQ
##
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/rabbitmq.9F4587F226208342.gpg]
https://ppa1.novemberain.com/rabbitmq/rabbitmq-server/deb/ubuntu jammy main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/rabbitmq.9F4587F226208342.gpg]
https://ppa1.novemberain.com/rabbitmq/rabbitmq-server/deb/ubuntu jammy main
EOF

## Update package indices
sudo apt-get update -y

## Install Erlang packages
sudo apt-get install -y erlang-base \
                        erlang-asn1 erlang-crypto erlang-eldap erlang-ftp
erlang-inets \
                        erlang-mnesia erlang-os-mon erlang-parsetools erlang-
public-key \
                        erlang-runtime-tools erlang-snmp erlang-ssl \
                        erlang-syntax-tools erlang-tftp erlang-tools erlang-
xmerl

## Install rabbitmq-server and its dependencies
sudo apt-get install rabbitmq-server -y --fix-missing
```

Сохранить и закрыть файл. Запустить скрипт для установки RabbitMQ:

```
sudo bash quickrabbitmq.sh
```

## 4.2.6 Настройка RabbitMQ

Создать пользователя RabbitMQ:

```
sudo rabbitmqctl add_user "username" "password"
```

Назначить права доступа пользователю:

```
sudo rabbitmqctl set_permissions -p "/" "username" ".*" ".*" ".*"
```

## 4.3 Инструкция по подготовке системы DosGate

### 4.3.1 Увеличить значение TimeoutStartSec (необязательно)

Если конфигурация содержит более 25 профилей, необходимо увеличить тайм-аут для запуска сервиса DosGate. Необходимо открыть файл конфигурации сервиса:

```
sudo nano /lib/systemd/system/dosgate.service
```

Установить значение `TimeoutStartSec=600` :

```
[Unit]
Description=Dosgate anti-ddos controller
After=network.target
ConditionPathExists=/etc/dosgate.conf

[Service]
Type=notify
ExecStart=dosgate -f -l crit
RuntimeDirectory=dosgate
StateDirectory=dosgate
TimeoutStartSec=600

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Сохранить изменения и закрыть файл.

### 4.3.2 Настроить конфигурационный файл dosgate.conf

Проверить, что в файле **/etc/dosgate.conf** настроен параметр FAPI.socket для взаимодействия веб-интерфейса:

```
- url: /run/dosgate/fapi.socket
  user: www-data
  group: www-data
  mode: 0660
  acl: any
  type: FCGI
  timeout:
  send: 120
  idle: 120
```

### 4.3.3 Добавление сервиса проверки прав FAPI.socket

Установить права для FAPI-сокета:

```
chmod 660 /run/dosgate/fapi.socket
```

Перезапустить службу DosGate, выполнив команду:

```
sudo service dosgate restart
```

Создать новый сервис:

```
sudo nano /etc/systemd/system/fix_fapi.service
```

Вставить следующую конфигурацию в созданный файл:

```
[Unit]
Description=Run fix fapi-socket at startup after all systemd services
After=default.target

[Service]
Type=simple
RemainAfterExit=yes
ExecStart=chmod 660 /run/dosgate/fapi.socket
TimeoutStartSec=0
```

```
[Install]
WantedBy=default.target
```

Сохранить файл, активировать и запустить сервис:

```
systemctl enable --now /etc/systemd/system/fix_fapi.service
```

### 4.3.4 Заведение SSH-пользователя

Для синхронизации и дополнительных проверок, веб-интерфейс соединяется по SSH с каждой системой-dosgate

Убедитесь что на каждой системе-dosgate есть настроенный SSH-пользователь с доступом к `sudo`.

Создать нового пользователя:

```
sudo adduser dosgate-web
```

Добавить пользователя в группу sudo:

```
sudo usermod -aG sudo dosgate-web
```

Убедиться, что авторизация по SSH через пароль разрешена для этого пользователя.

### 4.3.5 Настройка NGINX

Если Graphite установлен через Docker, важно учитывать некоторые особенности настройки портов и конфигурации.

По умолчанию, Graphite, запущенный через Docker, работает на порту 8080 и не задействует основной сервер nginx. Однако, если на платформе имеются другие конфигурации nginx, которые используют порты 80 или 443, это может привести к конфликтам.

Если Graphite запущен на той же аппаратной платформе, необходимо убедиться, что порты 80 и 443 свободны или не используются другими сервисами. Чтобы проверить текущую конфигурацию Graphite, выполнить следующие шаги:

Откройте файл конфигурации nginx для Graphite, используя команду:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/graphite
```

Если установлен 80 или 443 порт, изменить на 8080 :

```
listen 8080 default_server;  
listen [::]:8080 default_server;
```

#### **Примечание**

Если в системе используется Grafana, обновите настройки источника данных.

Обновить систему, используя команды:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

Установить NGINX:

```
sudo apt install nginx=1.26.2-1~jammy-servicepipe-20241111.162950.UTC
```

Удалить стандартную конфигурацию NGINX:

```
sudo rm /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Создать файл конфигурации для FAPI:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/fapi.conf
```

Вставить следующую конфигурацию:

```
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    server_name REPLACE_ON_DOMAIN_OR_IP;
    root /var/www/html;
    index index.php;

    location /fapi {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass unix:/run/dosgate/fapi.socket;
    }

    location /broker {
        rewrite ^/broker(.*)$ $1 break;
        proxy_pass http://localhost:3335;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

#### Примечание

Заменить `server_name REPLACE_ON_DOMAIN_OR_IP` на домен или IP-адрес!

Создать ссылку:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/fapi.conf /etc/nginx/sites-enabled
```

Перезапустить NGINX:

```
sudo systemctl restart nginx
```

## 4.3.6 Настройка сети

Убедитесь, что веб-интерфейс имеет связанность до каждой системы-dosgate.

## 4.4 Инструкция по установке веб-интерфейса и брокера синхронизации

Установить пакеты веб-интерфейса и брокера синхронизации:

```
sudo apt install sp-spider sp-spider-broker
```

### 4.4.1 Настройка веб-интерфейса

В зависимости от условий установки необходимо обновить авторизационные данные, порты базы данных и другие параметры в .env-файле. Сначала выполняется настройка веб-интерфейса, затем — брокера.

Открыть для редактирования файл **/opt/sp-spider/.env**:

```
sudo nano /opt/sp-spider/.env
```

Внести изменения в файл в соответствии с вашей конфигурацией:

```
VITE_APP_PORT=3333 # Порт на котором будет работать приложение, потребуется  
# позднее для входа в веб-интерфейс  
NODE_ENV=production  
HTTP_TIMEOUT=10000  
  
# Если это основной интерфейс (даже при отсутствии резервирования)  
IS_PRIMARY=true  
  
# Секретный ключ, соль для паролей. Нежелательно менять после первого запуска  
APP_SECRET=salt_salt_salt  
  
# Данные от пользователя и БД postgresql  
DB_HOST="localhost"
```

```
DB_PORT="5432"  
DB_USER="dosgate"  
DB_DATABASE="dosgate"  
DB_PASSWORD="password"
```

```
# Активация rabbitmq для синхронизации и брокера  
RMQ_ENABLE="true"  
RMQ_URL="amqp://USER:PASSWORD@localhost:5672"  
RMQ_RECONNECT_INTERVAL="5000"
```

### Примечание

Использовать AMQPs при необходимости.

Если требуется [поддержка TLS](#) замените

```
RMQ_URL="amqp://USER:PASSWORD@localhost:5672"
```

на

```
RMQ_URL="amqps://USER:PASSWORD@localhost:5672"
```

## 4.4.2 Настройка брокера

Открыть для редактирования файл `/opt/sp-spider-broker/.env`:

```
sudo nano /opt/sp-spider-broker/.env
```

Внести изменения в файл в соответствии с вашей конфигурацией:

```
APP_PORT=3335 # Порт, на котором запустится сервис  
  
# Ключ из .env интерфейса  
APP_SECRET="YOUR_APP_SECRET"  
  
# Данные от базы данных из .env интерфейса  
DB_HOST="localhost" (или айпи спайдера)
```

```
DB_PORT="5432"
DB_USER="YOUR_DB_USER"
DB_DATABASE="YOUR_DB_NAME"
DB_PASSWORD="YOUR_DB_PASSWORD"

# Данные RabbitMQ из .env интерфейса
RMQ_URL="amqp://USER:PASSWORD@localhost:5672" (или айпишнег спайдера вместо локалхост)
RMQ_RECONNECT_INTERVAL="5000"

# Путь к папке с политиками DosGate UH. Обязательно в конце ставить "/"
POLICY_PATH="/var/lib/dosgate-uh/profiles/"

# Путь к конфигурации обработчика оффендеров DosGate UH
OFFENDERS_CONF_PATH="/opt/sp-spider-broker/offenders/offenders.conf"

# Путь к объектам защиты Flowcollector. Обязательно в конце ставить "/"
FC_MO_PATH="/opt/spfc/etc/mo/"

# Путь к симлинкам на объекты защиты Flowcollector. Обязательно в конце ставить "/"
FC_MO_SYMLINK_PATH="/opt/spfc/etc/mo.enabled/"

# Путь к объектам обучения Treshold Learner. Обязательно в конце ставить "/"
FC_LEARNER_PATH="/opt/spfc/etc/learner/"

# Путь к симлинкам на объекты обучения Treshold Learner. Обязательно в конце ставить "/"
FC_LEARNER_SYMLINK_PATH="/opt/spfc/etc/learner.enabled/"

# Путь к конфигу dosgate-uh
DGUH_CONF="/etc/dosgate-uh.conf"

# Путь к снэпшотам дампов dosgate-uh
DGUH_SNAPSHOTS="/var/cache/dosgate-uh-snapshots"
```

### 4.4.3 Создание сервиса

Для веб-интерфейса:

Отредактировать файл `/usr/lib/systemd/system/sp-spider.service`:

```
sudo nano /usr/lib/systemd/system/sp-spider.service
```

Добавить следующую конфигурацию:

```
[Unit]
Description=SP Spider

[Service]
ExecStart=/usr/bin/node /opt/sp-spider/server/main.js
WorkingDirectory=/opt/sp-spider
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

### Для брокера:

Отредактировать файл `/usr/lib/systemd/system/sp-spider-broker.service`:

```
sudo nano /usr/lib/systemd/system/sp-spider-broker.service
```

Добавить следующую конфигурацию:

```
[Unit]
Description=SP Spider Broker

[Service]
ExecStart=/opt/sp-spider-broker/sp-spider-broker
WorkingDirectory=/opt/sp-spider-broker
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Активировать и запустить сервисы:

```
sudo systemctl enable --now sp-spider sp-spider-broker
```

Проверить статус всех компонентов:

```
sudo systemctl status sp-spider
```

```
sudo systemctl status sp-spider-broker
```

```
sudo systemctl status rabbitmq-server
```

```
sudo systemctl status postgresql
```

```
sudo systemctl status nginx
```

## 4.4.4 Настройка веб-интерфейса с использованием протокола HTTPS

Сгенерировать самоподписанный сертификат, заменив значения CN и DNS на соответствующие окружению.

```
openssl req -x509 -out server.crt -keyout server.key \  
-newkey rsa:2048 -nodes -sha256 \  
-subj '/CN=DosGate Web-Interface' -extensions EXT -config <( \  
printf "[dn]\nCN=DosGate Web-Interface\n[req]\ndistinguished_name =  
dn\n[EXT]\nsubjectAltName=DNS:server.local\nkeyUsage=digitalSignature\nextendedKe
```

Сохранить сгенерированные файлы *server.crt* и *server.key* в директорию **/etc/certs/**.

Необходимо отредактировать конфигурацию NGINX.

При размещении DosGate и SP-Spider на одной платформе, необходимо скорректировать файл **/etc/nginx/sites-available/fapi.conf**, указав IP-адрес или доменное имя вместо **REPLACE\_ON\_DOMAIN\_OR\_IP**.

```
server {  
    listen 80;
```

```

server_name REPLACE_ON_DOMAIN_OR_IP localhost;

location /fapi {
    include fastcgi_params;
    fastcgi_pass unix:/run/dosgate/fapi.socket;
}

if ($request_uri !~ "/fapi") {
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}
}

server {
    listen 443 default ssl;

    ssl_certificate /etc/certs/server.crt;
    ssl_certificate_key /etc/certs/server.key;

    root /var/www/html;
    index index.php;

    location /broker {
        rewrite ^/broker(.*)$ $1 break;
        proxy_pass http://localhost:3335;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3333;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

```

Для применения изменений необходимо перезапустить NGINX:

```
sudo systemctl restart nginx
```

Настроить UFW для ограничения доступа к порту 3333 только с локального интерфейса:

```
sudo ufw allow from 127.0.0.1
```

```
sudo ufw allow from ::1
```

```
sudo ufw deny 3333
```

```
sudo ufw allow in from any
```

```
sudo ufw enable
```

Запустить веб-интерфейс в браузере, перейдя по адресу [https:// REPLACE\\_ON\\_DOMAIN\\_OR\\_IP](https://REPLACE_ON_DOMAIN_OR_IP) . По умолчанию соединение будет установлено через HTTPS.

При необходимости добавить сертификат в доверенные на устройствах конечных пользователей.

## 4.4.5 Логирование работы сервисов *sp-spider*

При использовании веб-интерфейса доступен сервис *sp-spider*, который ведет логи взаимодействия с нодами DosGate.


Функции логирования в *sp-spider*:

- Фиксация событий, связанных с подключением к DosGate.
- Отображение ошибок DosGate в реальном времени при успешном соединении.
- Помощь в диагностике. Например, при некорректном формировании правил, которые DosGate не принимает.

## 5. Первый вход в систему


Для входа в Веб-интерфейс DosGate следует ввести в адресной строке браузера IP-адрес и порт по шаблону: `ip:port`. Указать порт, указанный в переменной `VITE_APP_PORT` файла `/opt/sp-spider/.env` в разделе [4.4.1 Настройка веб-интерфейса](#)

Появится окно авторизации (см. рисунок ниже). В окне авторизации следует указать следующие логин и пароль по умолчанию: ***superadmin/superadmin***




Окно авторизации при входе в систему

После авторизации появится уведомление "Работа с интерфейсом невозможна" (см. рисунок ниже). Это связано с тем, что в данный момент нет настроенной ноды.




Нажать кнопку "Настройки". Откроется окно настроек (см. рисунок ниже).




Выбрать меню "Ноды" - нажать на кнопку добавления новой ноды. В открывшимся окне необходимо заполнить "Collectd host". Необходимо использовать hostname, который


прописан в конфигурационном файле dosgate.conf в блоке *collectd*. Нажать на кнопку "Подключение".



В открывшемся окне указать SSH-данные для подключения к установленной ноде Dosgate (IP-адрес, логин, пароль). Нажать на кнопку "Проверить", чтобы проверить подключение. Если данные введены правильно и нода доступна, статус изменится на "Доступна". После этого нажать кнопку "Применить".



В открывшемся окне нажать "Добавить ноду".



Для отображения графиков и статистики необходимо указать ссылку на Graphite. Перейдите в раздел "Окружение". В разделе DosGate указать "Graphite URL" и "Арена по умолчанию". Название арены должно соответствовать значению, указанному в конфигурационном файле dosgate.conf для всех нод кластера.

s superadmin

---

Участники

**Окружение**

Ноды

Документация ↗

---

4.5.1

---

Выйти

---

Вкл глубину хранения метрик

---

Автосинхронизация

### DosGate

Graphite URL http://127.0.0.1:8088

---

Арена по-умолчанию first

---

Обновление графиков ? 10 сек

---

Использовать MMDB

---

### RLog

Обновление графиков ? 60 сек

Нажать на свой профиль в левом верхнем углу экрана, чтобы открыть настройки профиля. Установить новый пароль.

S
superadmin

## Мой профиль

Логин
superadmin
id:1

Группа
Администратор

Создан
16.05.2025 12:56

Пароль
••••••••
Изменить

Язык
Русский ▼

Уведомления

4.5.1
Выйти

Веб-интерфейс готов к использованию.

**ΔГ**

first

Общая статистика

По профилям

Q. Профили +

Ничего не найдено

Пакеты Сессии ○

dosgate-srv1-first · bits/s

- dgstats-drop
- dgstats-error
- dgstats-pass
- dgstats-pass\_uh
- dgstats-reply
- dgstats-transmit

dosgate-srv1-first · packets/s

- dgstats-drop
- dgstats-error
- dgstats-pass
- dgstats-pass\_uh
- dgstats-reply
- dgstats-transmit

dosgate-srv1-output · bits/s

- dgstats-drop
- dgstats-error
- dgstats-pass
- dgstats-pass\_uh
- dgstats-reply
- dgstats-transmit

Период

- Точный +
- 5 мин
- 15 мин
- 30 мин
- 1 час
- 6 часов
- 12 часов
- 24 часа
- 3 дня
- 7 дней